

**RUSGUARD**

# AbbyyPassportReader SDK

---

Инструкция по установке  
2022

## Оглавление

1. Основные сведения .....	3
1.1. Установка софтверной лицензии.....	4
1.2. Установка USB ключа .....	7
2. Проверка работоспособности.....	9

## 1. Основные сведения

AbbyuPassportReader SDK поддерживает два типа лицензирования:

- USB ключи
- Софтверные лицензии (с 10 октября 2022 года)

Выпущенные до 2021 года USB-ключи SafeNet для Abbyu Passport Reader не поддерживаются в связи с обновлением SDK.

Образец поддерживаемой модели ключа:




USB-ключи предыдущих версий замене не подлежат, необходимо приобретение ключей ABBYU нового формата.

## 1.1. Установка софтверной лицензии

Установите ABBYY PassportReader SDK: \Redistributables\AbbyyPassportReader\Abbyy PassportReader SDK x64.msi

При установке:


- Установите опцию: Устанавливать примеры;
- Вставьте в поле CustomerProjectId значение: RnApQwFPydywLtNSYmbU.




Скопируйте файл [LicensingSettings.xml](#) в папку установки локального сервиса лицензирования.

Наиболее частое расположение (по умолчанию): %CommonProgramFiles(x86)%\ABBYY\SDK\Licensing\


Запустите из меню Пуск программу ABBYY PassportReader SDK\License Manager.



Нажмите Activate License и введите полученный номер софтверной лицензии:



Выберите подходящий способ активации и следуйте инструкциям мастера:



Email адреса для активации по почте: [support@contentai.ru](mailto:support@contentai.ru), [activation@contentai.ru](mailto:activation@contentai.ru).


## 1.2. Установка USB ключа

Установите драйвер ключа защиты: \Redistributables\AbbyPassportReader\USB Drivers\CodeMeterRunTime.exe с параметрами по умолчанию.

Установите ABBYY PassportReader SDK: \Redistributables\AbbyPassportReader\AbbyPassportReader SDK x64.msi


При установке:

- Установите опции: Устанавливать примеры и Использовать аппаратный ключ защиты;
- Вставьте в поле CustomerProjectId значение: RnApQwFPydywLtNSYMBU.



Вставьте USB ключ защиты, дождитесь окончания установки драйверов.


Запустите из меню Пуск программу CodeMeter\CodeMeter Control Center.  
Проконтролируйте наличие ключа в системе:



## 2. Проверка работоспособности

Запустите из меню Пуск программу ABBYY PassportReader SDK\License Manager.

Проконтролируйте параметры установленной лицензии:



Serial Number	Functionality Subset	Protection Type	Installation Type	Expiration Date
Homep	Developer Professional	CodeMeter Key	Standalone	Unlimited

Hide License Parameters <<    Activate License...    Update License...    Refresh    Close

License Parameters:     Original     Emulated    [\(Change\)](#)

Description	
Functionality Subset	Developer Professional
Serial Number	Homep
Project ID	RnApQwFPydwLtNSYmBU
Expiration Date	Unlimited
Productivity	
CPU cores	1
CPU cores per station, minimum	1
Productivity limit	Unlimited
Volume	
Regular texts	
Units	Pages

Запустите из меню Пуск программу ABBYY PassportReader SDK\Пример (командная строка).

Проконтролируйте работоспособность теста:

